การตั้งค่าโดเมน


การแก้ไข Name Server (เนมเซิร์ฟเวอร์)
การแก้ไข Name Server (เนมเซิร์ฟเวอร์)

1. Login เข้าระบบ แล้วคลิกที่เมนู โดเมน (1.1)
หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายการโดเมนในบัญชีใช้งานของท่าน ท่านสามารถกดคลิกที่ ดู (1.2)
ของรายการโดเมนที่ท่านต้องการแก้ไข name server

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดของโดเมน โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงค่า Name Server ได้โดยคลิกที่ เนมเซิฟเวอร์ (2.1) แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม(2.2)

3. ระบุค่า Name Server ที่ต้องการ ในช่อง เนมเซิร์ฟเวอร์ (3.1) (ใส่ข้อมูลอย่างน้อยสองชื่อที่ไม่ซ้ำกัน) ในกรณีที่ท่านต้องการใช้ Name Serverของดอทอะไร หน้า 1 / 3
© 2024 Support DotArai <support@dotarai.co.th> | 29-03-2024 12:05 URL: https://faq.dotarai.co.th/index.php?action=faq&cat=15&id=23&artlang=th

การตั้งค่าโดเมน
ขอให้ท่านระบุชื่อ Name Server เป็น ns1.dotarai.com, ns2.dotarai.com
แล้วกดยืนยันการแก้ไข (3.2)



4.หากเนมเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุอยู่ภายใต้โดเมนตัวเองให้ระบุชื่อเนมเซิร์ฟเวอร์ (4.1) ระบุ ไอพีแอดเดรส(4.2) แล้วกดเพิ่ม (4.3) จากนั้นกด ยืนยันการแก้ไข(4.4)

** ถ้าเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โดเมนตัวเองระบบจะไม่แสดงขั้นตอนที่ 4 ให้คลิกที่ ยืนยันการแก้ไข(4.4) ได้เลย

** สำหรับ Name Server ที่อยู่ภายใต้โดเมนของท่านเองท่านจะต้องระบุไอพีแอดเดรส ของ Name Server ดังกล่าว
หรือหากท่านไม่ทราบ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
ผู้ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ของท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

5. เมื่อทำการแก้ไข Name Server เรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก (5)

หน้า 2 / 3
© 2024 Support DotArai <support@dotarai.co.th> | 29-03-2024 12:05 URL: https://faq.dotarai.co.th/index.php?action=faq&cat=15&id=23&artlang=th

□□□□□□□□□□□□□□□□

6. □□□□□□□□□□ Name Server □□□□□□□□□□□□□□□□