การย้ายโดเมน
ขั้นตอนการย้ายโดเมน gTLD สำหรับBusiness Partner
ขั้นตอนการย้ายโดเมน gTLD
1. ย้ายโดเมนจากที่อื่นมายังดอทอะไร
 สำหรับการย้ายโดเมนแบบทั่วไปจากผู้ให้บริการอื่น มายังดอทอะไรนั้น
ขอให้ท่านดำเนินขั้นตอนดังนี้ก่อนดำเนินการส่งคำขอย้ายที่ระบบดอทอะไร
a. ตรวจสอบอีเมลของผู้ติดต่อด้านบริหารของโดเมนที่ต้องการย้าย (Admin Contact)
เป็นอีเมล์ที่ท่านสะดวกรับและตอบอีเมล
b. ขอปลดล็อคโดเมนเนม (unlock Transfer) และรหัสยืนยันการย้าย Auth-ID หรือ EPP-Code
c. หากโดเมนของท่านมีการตั้งค่า Privacy Protection ของโดเมนเนมไว้ ให้ทำการ Disable
บริการนี้ออกก่อน
ล็อคอินทีี่ https://bp.dotarai.com/bpAdmin/login.php เพื่อส่งคำขอย้ายโดเมน
ใส่ชื่อโดเมน ใส่ Auth-ID ทำรายการจนได้เลขที่ใบสั่งซื้อครับ
เมื่อตรวจสอบโดเมนเรียบร้อยแล้ว ดอทอะไร จะส่งEmail ยืนยันการย้ายไปยัง Email Admin
ของโดเมน
ตัวอย่างข้อความ
อีเมล์Subject: Domain Name Transfer - Request for Confirmation Message - XXXXXXX.com
“ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าได้อ่านข้อความยืนยันการย้ายโดเมนแล้ว
และข้าพเจ้ายืนยันว่าต้องการดำเนินการย้ายโดเมน XXXXXX.com ไปยัง DotArai - I confirm that I
have read the Domain Name Transfer - Request for Confirmation Message. I confirm that I wish to
proceed with the transfer of XXXXX.com to DotArai.”
ใช้Email admin ของโดเมนReply กลับมายังดอทอะไร อีกครั้ง
เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งย้ายโดเมนให้ท่านต่อไป
เมื่อมีการส่งคำขอย้ายโดเมนแล้วและไม่มีการปฏิเสธการย้าย โดเมนจะย้ายเข้ามาประมาณ 6 วัน
2.การย้ายโดเมนภายในดอทอะไร (โดเมนอยู่กับดอทอะไรต้องการย้ายไปยังBP)
แจ้งลูกค้าเจ้าของโดเมนติดต่อมายังดอทอะไร เพื่อขอ Auth-id ของโดเมนก่อน
ลูกค้าส่งให้ทางBP
เมื่อทางBPได้รับ Auth-id แล้วส่งคำขอย้ายโดเมนเข้าระบบ ใส่ชื่อโดเมน ใส่ Auth-id
หน้า 1 / 2
© 2026 Support DotArai | 29-04-2026 19:01
URL: https://faq.dotarai.co.th/content/0cat=2/59/th/ขั้นตอนการย้ายโดเมน-gtld-สำหรับbusiness-partner.html

การย้ายโดเมน
ทำรายการจนได้เลขที่ใบซื้อ
หากดอทอะไร ได้รับคำขอเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการย้ายโดเมนให้ท่านทันที
เมื่อโดเมนย้ายสำเร็จท่านจะได้รับEmail แจ้งยืนยันการย้ายโดเมน
ท่านสามารถตรวจสอบWhois ของโดเมนที่ https://register.dotarai.com/whois.php หรือ
https://whois.icann.org/en
ไฟล์แนบ::
ลำดับหัวข้อ: #1090
ผู้เขียน:: n/a
แก้ไขล่าสุด: 13-05-2020 08:43

หน้า 2 / 2
© 2026 Support DotArai | 29-04-2026 19:01
URL: https://faq.dotarai.co.th/content/0cat=2/59/th/ขั้นตอนการย้ายโดเมน-gtld-สำหรับbusiness-partner.html